



# Accesso alla VM con PCOIP o RDP



## Accesso alla macchina virtuale in modalità PCOIP o RDP

È preferibile utilizzare il protocollo di connessione PCoIP (configurato per default) perchè è più performante per quanto riguarda prestazioni e caratteristiche grafiche/audio e permette il reindirizzamento, e quindi l'utilizzo di dispositivi USB, in ambito virtuale.


Il protocollo RDP (remote desktop protocol) può essere utilizzato in caso di connessione più lenta (utilizza meno banda per la parte grafica/audio) ed in generale dove si verificano rallentamenti eccessivi con il collegamento PCoIP. Come detto in precedenza con questo protocollo non è possibile il reindirizzamento e l'utilizzo di dispositivi USB in ambito virtuale.

### Istruzioni

- Individuare sul desktop del proprio pc fisico l'icona (immagine di seguito) per il collegamento alla macchina virtuale ed avviarla con doppio click




- Una volta aperto il programma ci troveremo di fronte ad una schermata di questo tipo dove troviamo un'icona con il nome del server al quale ci vogliamo collegare  
**NB: se non è presente l'icona col nome del server aggiungerla cliccando su "+ New Server" (in alto a sinistra), digitando il nome del server e cliccando su "connect"**




- Cliccando sull'icona del server al quale vogliamo connetterci (es: daas.ucloud.local) verremo indirizzati alla schermata di accesso alla propria macchina virtuale (immagine seguente)




- Arrivati a questo punto abbiamo due possibilità per accedere alla macchina virtuale,
    - o in modalità PCoIP o RDP
- 1- Cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona di accesso alla macchina virtuale (1) comparirà la seguente finestra dove potremo indicare, flaggando l'opportuna voce, in che modo accedere



- 2- Clicchiamo sull'icona che raffigura un ingranaggio (2) e selezioniamo dal menù a tendina in che modo accedere. Clicchiamo su apply e su ok una volta selezionato



- A questo punto selezionata la modalità di accesso basterà cliccare nuovamente sul nome della nostra macchina virtuale per accedervi.



Di default l'accesso alla macchina virtuale è configurato con la modalità "PCoIP".  
In casi di problemi di lentezza e/o problemi vari in ambito virtuale si può verificare